




**Surliure à tours morts double couche**

Catégorie : Surliures et ligatures simples et multiples

ABOK :

**SURLIURE A TOURS MORTS DOUBLE COUCHE**





## **Surliure à tours morts double couche**

**Catégorie :** Surliures et ligatures simples et multiples      **ABOK :**

**Étape 1 :** faire, en prenant un courant suffisamment long 2 boucles inversées au-dessus du support, puis réaliser en revenant sur la gauche quelques tours morts jointifs en respectant le sens des flèches. Et en laissant une petite boucle à droite et une à gauche. Bien serrez ces tours.

**Étape 2 :** passer le courant dans la boucle de gauche dessus / dessous. Tirer sur la boucle de droite pour la rentrer avec le courant sous la 1<sup>e</sup> couche de tours morts.

**Étape 3 :** faire la 2<sup>e</sup> couche de tours morts en tournant en sens inverse de la 1<sup>e</sup>, toujours à brins jointifs, serrés et non intercalés avec les tours précédents.

**Étapes 4 - 5 :** passer le courant dans la boucle de droite dessus / dessous, puis tirer sur le dormant. Bien rentrer cette boucle sous les 2 couches.

**Commentaires :** prévoir, avant de commencer, un fil suffisamment long.

Rappel : la longueur d'une surliure (donc le nombre de tours en fonction de la grosseur du fil utilisé pour celle-ci) doit être d'environ 1 fois et demi le diamètre du support.

Cette 2<sup>e</sup> couche renforce la surliure, ce qui peut être bien utile si l'on dispose pour travailler d'un fil un peu trop fragile.

On peut aussi intercaler quelque chose (comme une fin de tressage multi-brins) entre les deux couches.

Ce montage a pour source MORE WESTERN TACK TIPS de Tom HALL.